



## Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig): Zuschnitt Ärmelform Modell I:** Vor dem Zuschnitt Armlänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil anpassen. Das Kürzen oder Verlängern des Ärmelschnittteils erfolgt 25 cm oberhalb von Ärmelunterkante durch waagerechtes Abschneiden. Durch Anpassen des Abschnitts kommt man auf das benötigte Maß. Der Zuschnitt der seitlichen Längssaumkanten erfolgt mit gleitenden Übergängen. Nach dem Zuschnitt Markierung vorn mit Heftfaden übertragen. **Zuschnitt Stoffbreite 1,14 m Ärmelform II:** In den Größen 44-46 / 48-50 wird das Ärmelschnittteil 2 x auf einfacher Stofflage - davon 1 x spiegelverkehrt - zugeschnitten. Nach dem Zuschnitt Markierung vorn mit Heftfaden übertragen. **Zuschnitt Modell I und II zur Beachtung:** Am Rücken- und Vorderteil befinden sich in der Stoffbruchkante jeweils 3 Markierungen - dient nur zur Markierung für spätere Nahtlinien - welche nicht eingeschnitten werden, sondern nur mit Heftfaden markiert. **Saumzugaben:** Alle Armausschnitt- sowie Längskanten 1 cm Saumbreite, seitliche Längskanten von Rücken- und Vorderteil bis Markierung Schlitz 1 cm Saumbreite, alle Halsausschnittkanten von Ärmel- Rücken- und Vorderteil 1,5 cm Saumbreite, Ärmel Modell I und Ärmel Modell II - Ärmelunterkanten 1,5 cm Saumbreite, Rücken- und Vorderteilunterkanten 1,5 cm Saumbreite, alle Schlitzlängskanten 1,5 cm Saumbreite. Alternativ kann man das Taillenbesatzband ersetzen, wenn man vom vorhandenen Stoff einen Streifen im Fadenlauf - Maß siehe Tabelle - jedoch in der Breite von 3 cm zuschneidet. Dieser muss an jeweiliger Längskante mit Zickzackstich (Overlock) versäubert werden.

### Nähverlauf für Modell I und II:

① **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. An einer Seite die Längssaumkanten bis Markierung Schlitz zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Tailenbesatzband / alternativ vorbereiteter Besatzstreifen:** An dem vorbereiteten Besatzband, an jeweiligem Ende 1 cm Saum links auf links falten und feststecken. Das Band links auf links auf vorgegebene Markierungen für Gummizug passen - dabei an der noch offenen Längssaumkante von Rücken- und Vorderteil jeweils 1 cm Saum freibleibend - feststecken, heften und schmalkantig das Tunnelband längs gegensteppen. Bei Verwendung von 7,5 mm breitem Gummizug das Tunnelband in der Mitte nochmals gegensteppen. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil zurückfalten. Die verbliebenen Längssaumkanten bis Markierung Schlitz zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Kleidungsstück links belassen.

③ **Nur Ärmelform Modell I / vorbereitetes Besatzband - Maß siehe Tabelle:** An jeweiligem Ende vom Besatzband 1 cm Saum links auf links falten und feststecken. Das Band links auf links auf vorgegebene Markierung für Gummizug passen - dabei an jeweiliger Längssaumkante vom Ärmel 1 cm Saum freibleibend - feststecken, heften und das Tunnelband schmalkantig längs gegensteppen.

④ **Nur Ärmelform Modell II / vorbereitetes Besatzband - Maß siehe Tabelle:** An jeweiligem Ende vom Besatzband 1 cm Saum links auf links falten und feststecken. Das Band links auf links auf vorgegebene Markierung für Gummizug passen - jedoch das Band in gleicher rundlicher Formgebung wie Ärmelunterkante im Zuschnitt, dabei an jeweiliger Längssaumkante vom Ärmel 1 cm Saum freibleibend - feststecken, heften und das Tunnelband schmalkantig längs gegensteppen.

⑤ **Ärmelform Modell I und II:** Ärmelteile längs rechts auf rechts falten. Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Ärmelteile rechts wenden. Armausschnittsaumkanten rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten von Rücken- und Vorderteil passen - dabei wichtig Markierung vorn an jeweiligem Ärmel beachten - feststecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑥ **Halsausschnitt:** Halsausschnittsaumkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Halsausschnittsaumkante circa 1,4 cm breit links auf links falten, feststecken, heften und von rechts im Kantenabstand von circa 1,2 cm gegensteppen - dabei am Rückenteil circa 2 cm Naht freibleibend.

⑦ **Gummizug:** Nach Maß für Gummizug - Gummizug in Halsausschnitt-, Ärmel- sowie Taillentunnel einziehen - dieser sollte nicht zu knapp bemessen sein, da der Gummizug beim Waschen eingeht - und mit einigen Stichen von Hand verbinden. Verbliebene Nahtöffnung am Halsausschnitt schliessen.

⑧ **Anprobe für Ärmel- und Tunikalänge:** Nach Anprobe für Länge, jeweilige Saumkanten an Ärmel- sowie Tunikaunterkante links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts gegensteppen - infolge gleichen Arbeitsvorgang für Schlitzsaumkanten. Bügeln.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

